



Grupa: Završni račun

DOKUMENTI:

- OBRAČUN LANARINE TZ
- OBRAČUN SPOMENI KE RENTE
- OBRAČUN NAKNADE ZA ŠUME
- GFI - UVODNA STRANICA
- POD-BIL
- POD-RDG
- POD-DOP
- POD-NTD
- E-GFI
- PD OBRAZAC

IZVJEŠTAJI:

- Grupa nema izvještaje

Završni račun je grupa dokumenata namijenjena za izradu dokumenata koji su potrebni prilikom izrade završnog računa.

Da biste mogli koristiti dokumente iz modula Završni račun, potrebno je da imate uključeni i modul Financijsko, u kojem se nalaze podaci na temelju kojih se radi završni račun.

Većina dokumenata automatski uključava podatke potrebne za obračun. Pri tome je neophodno da putem parametra 'Kontni plan' koji se nalazi u većini dokumenata definirate koji kontni plan koristite (RIF ili RRIF).

Automatsko uključavanje usklađeno je s verzijom kontnog plana iz 2014. godine, (za RIF i RRIF)

>>>



Obra un lanarine TZ

Verzija: 1.00

Grupa: Završni ra un (do 2006)

Selektor: Ne

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

Obra un lanarine TZ namijenjen je za godišnji obra un lanarine turisti koj zajednici.

Nakon što upišu period za kojeg žele obra un, korisnici koji imaju financijsko knjigovodstvo dobiti e automatski u itane podatke o ukupnom prihodu, te o iznosu ve upla ene naknade turisti koj zajednici (ako je knjižena na konto koji je prethodno naveden u parametrima)

Da bi obra un bio ispravan, prvo je potrebno upisati sve parametre, a posebno stopu za obra un naknade TZ.

Obra un lanarine TZ automatski knjiži:

- financijsko

Automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo može biti izvršeno na dva razli ita na ina, ovisno o tome kako je postavljen parametar 'Automatski knjižiti':

II AKO JE ODABRAN NA IN KNJIŽENJA CJELOKUPNOG ZADUŽENJA

a) Knjiži se cjelokupan iznos zaduženja

- konto troškova lanarine TZ
- konto obveze za lanarinu TZ

II AKO JE ODABRAN NA IN KNJIŽENJA SAMO RAZLIKE

a) ako ostaje razlika za uplatu

- konto troškova lanarine TZ
- konto obveze za lanarinu TZ

b) ako ostaje razlika za povrat

- storno troškova lanarine TZ
- konto potraživanja za previše pla enu lanarinu TZ

SNIMI OBRAZAC

Klikom na gumb SNIMI OBRAZAC program e automatski izraditi XML datoteku za slanje u poreznu upravu.

>>>



Obračun i spomeni na rente

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun (do 2006)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Obračun i spomeni na rente namijenjen je za godišnji obračun i spomeni na rente.

Nakon što upišu period za kojeg žele obračun, korisnici koji imaju financijsko knjigovodstvo dobiti će automatski učitane podatke o ukupnom prihodu, te o iznosu već uplaćenih spomeni na rente (ako je knjižena na konto koji je prethodno naveden u parametrima)

Da bi obračun bio ispravan, prvo je potrebno upisati sve parametre, a posebno stopu za obračun i spomeni na rente.

Obračun i spomeni na rente automatski knjiži:

- financijsko

Automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo može biti izvršeno na dva različita načina, ovisno o tome kako je postavljen parametar 'Automatski knjižiti':

II AKO JE ODABRAN NAČIN KNJIŽENJA CJELOKUPNOG ZADUŽENJA

a) Knjiži se cjelokupan iznos zaduženja

- konto troškova spomeni na rente

- konto obveze za spomeni na rentu

II AKO JE ODABRAN NAČIN KNJIŽENJA SAMO RAZLIKE

a) ako ostaje razlika za uplatu

- konto troškova spomeni na rente

- konto obveze za spomeni na rentu

b) ako ostaje razlika za povrat

- storno troškova spomeni na rente

- konto potraživanja za previše plaćenih spomeni na rentu

>>>



Obračun i naknade za šume

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun (do 2006)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Obračun i naknade za šume namijenjen je za godišnji obračun i naknade za operativne funkcije šuma.

Nakon što upišu period za kojeg žele obračun, korisnici koji imaju financijsko knjigovodstvo dobiti će automatski učitane podatke o ukupnom prihodu, te o iznosu već uplaćenih naknada za operativne funkcije šuma (ako je knjižena na konto koji je prethodno naveden u parametrima)

Da bi obračun bio ispravan, prvo je potrebno upisati sve parametre, a posebno stopu za obračun i naknade.

Obračun i naknade za šume automatski knjiži:

- financijsko

Automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo može biti izvršeno na dva različita načina, ovisno o tome kako je postavljen parametar 'Automatski knjižiti':

II AKO JE ODABRANO UČITANJE I KNJIŽENJE CJELOKUPNOG ZADUŽENJA

a) Knjiži se cjelokupan iznos zaduženja

- konto troškova naknade za operativne funkcije šuma
- konto obveze za naknade za operativne funkcije šuma

II AKO JE ODABRANO UČITANJE I KNJIŽENJE SAMO RAZLIKE

a) ako ostaje razlika za uplatu

- konto troškova naknade za operativne funkcije šuma
- konto obveze za naknade za operativne funkcije šuma

b) ako ostaje razlika za povrat

- storno troškova naknade za operativne funkcije šuma
- konto potraživanja za previše plaćenu naknadu za operativne funkcije šuma

>>>



GFI - uvodna stranica

Verzija: 1.00

Grupa: Završni ra un

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

>>>



POD-BIL

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

POD-BIL je dokument koji automatski izrađuje bilancu stanja na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Bilanca se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji se radi bilanca definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome koji kontni plan se koristi.

Podatke za POD-BIL program izrađava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz obrasca POD-BIL koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađenu bilancu za period od 01.01-31.12, onda ćete u bilanci ove godine, koja se radi za isti period, u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke iz bilance za prethodnu godinu.

NAPOMENA ZA Z.R. 2016.

Budući da se ova verzija obrasca prvi puta koristi prilikom zaključka 2016. godine, preporučamo da i u knjizi za 2015. godinu aktivirate ovaj modul i napravite POD-BIL obrazac, kako bi u knjizi za 2016. godinu dobili automatski popunjene podatke za prethodnu godinu.

Dokument POD-BIL automatski učitava podatke na slijedeći način:

KONTNI PLAN RRIF

AKTIVA

AOP Konta

001 00
004 010,0180,0190
005 011,0181,0191,012,0182,0193
006 013,0183,0194
007 015,0185
008 016,0186
009 014,0184,0195
011 020,021,0280
012 023,024, 0281,029
013 030,0380,0390,031,0381,0391,034,0384,0394
014 032,0382,0392,0393,033,0395,0398
015 040,041,048,049
016 026,036,046,056
017 027,037,047,057
018 035,0383,0399
019 050,051,058,059
021 060,0680
022 prenijeti dio sa AOP 064
023 061,0681
024 062,0682

>>>

025 prenijeti dio sa AOP 064
026 063,0683
027 064,0684
028 065,0685,069 - dio 069 prenijeti na AOP 069
029 066,0686
030 067,0687
032 070,0780
033 prenijeti dio sa AOP 032
034 071,0781,079 - dio 079 prenijeti na pripadaju i AOP
035 072-076,0782-0786
036 08
039 klasa 3 bez 37
040 60,61
041 63,64
042 65,66,68
043 37,67
044 69
045 62
047 122,1291
048 123,1292
049 120,121,1290
050 130,131,133,1390,1391,1393
051 14,15
052 124,1293,125,1294,126-128,1295,134-138, 1394-1398
054 110,1190
055 veza AOP 060 - ne u itava se automatski
056 111,1191
057 112,1192
058 veza AOP 060 ne u itava se automatski
059 113,1193
060 114,1194
061 115,1195
062 116,1196,117,1197,118,1198
063 10
064 19
066 990-994

PASIVA

AOP Konta

068 90
069 91
071 920
072 921
073 922 negativan
074 923
075 924
076 93 bez 932,934
078 prenijeti dio sa AOP 076
079 934
080 932
082 940
083 941
085 950
086 951
087 960
089 280
090 281
091 2821
092 2822
093 2820
094 2823-2829

>>>

096 2500
097 2501
098 257
099 prenijeti dio sa AOP 098
100 251
101 252,253
102 254
103 255
104 256
105 258,259
106 26
108 200 bez 2002
109 2002
110 213
111 prenijeti dio sa AOP 110
112 214
113 215,216,217
114 225
115 220-224
116 210,211,212
117 230
118 24
119 201
120 218
121 231-239
122 29
124 995-999

KONTNI PLAN RIF

AKTIVA

AOP Konta

001 07
004 000,0090
005 001,002,003,0091,0092,0093
006 004,0094
007 006,0096
008 005,0095
009 007,0097
011 010,0190
012 020,0290,0270
013 021,0291,0271
014 022,0292,0272
015 03
016 016,026,0196,0296,0273
017 015,025,0195,0295,0275
018 028,0298,0274,0276,0277,0278,0279
019 06
021 040,0490
022 prenijeti dio sa AOP 027
023 041,0491
024 042,0292
025 prenijeti dio sa AOP 027
026 047,0497
027 045,046,0495,0496
028 044,0494,043,0493
029 ne u itava se automatski
030 048,0498
032 050,0590
033 preniyeti dio sa AOP 032
034 prenijeti dio AOP 035

>>>

035 051-058,0591-0598
036 08
039 klasa 3 bez 36
040 60 bez 601
041 63 bez 635
042 65,66
043 36,67
044 68
045 601,635
047 prenosi se dio sa AOP 049, 052
048 prenosi se dio sa AOP 049, 052
049 12
050 165,1695
051 160,1690,161,1691,162,1692, 18
052 163,1693,164,1694,166,1696,167,1697,168,1698,14,13,17
054 150,1590
055 veza AOP 060 - ne u itava se automatski
056 151,1591
057 152,1592
058 veza AOP 060 ne u itava se automatski
059 157,1595
060 155,1594,156,1597,11
061 154,1596,153,1593
062 158,1599
063 10
064 19
066 990-994

PASIVA

AOP Konta

068 90,91 bez 912
069 912
071 920
072 922
073 923 negativan
074 921
075 929
076 930,932,939
078 931, prenijeti dio 939 sa AOP 076
079 933, prenijeti dio 939 sa AOP 076
080 938, prenijeti dio 939 sa AOP 076
082 940
083 941
085 942
086 943
087 ne u itava se automatski
089 960
090 prenijet dio AOP 094
091 961
092 964
093 963
094 965,969
096 ne u itava se automatski
097 950
098 954
099 prenijeti dio sa AOP 097
100 951,957
101 952
102 prenijet dio AOP 105
103 953,955
104 956

>>>

105 958,959
106 98
108 240, dio skupine 22 prenijeti sa AOP 115
109 250, prenijet dio sa AOP 112
110 246,227, dio skupine 22 prenijeti sa AOP 115
111 225, prenijeti dio sa AOP 112
112 256,2582,2583,259,251
113 252,253,254,2580,2581
114 257
115 22 bez 227 i bez 229
116 21
117 263,270,271,275,276
118 28,264,265,267,272,273,274,277,278
119 ne u itava se automatski
120 229
121 23,228, 24 bez 240 i bez 246, 266,269
122 29
124 995-999

>>>



POD-RDG

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

POD-RDG je dokument koji automatski izračunava dobiti i gubitka na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Račun dobiti i gubitka se izračunava automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi, definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome koji kontni plan se koristi.

Podatke za POD-RDG program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz obrasca POD-RDG koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izračunava za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izračunavanu bilancu za period od 01.01-31.12, onda ćete u bilanci ove godine, koja se radi za isti period, u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke iz bilance za prethodnu godinu.

NAPOMENA ZA Z.R. 2016.

Budući da se ova verzija obrasca prvi puta koristi prilikom zaključka 2016. godine, preporučamo da i u knjizi za 2015. godinu aktivirate ovaj modul i napravite POD-RDG obrazac, kako bi u knjizi za 2016 godinu dobili automatski popunjene podatke za prethodnu godinu.

Automatsko učitavanje podataka iz glavne knjige radi se na slijedeći način:

KONTNI PLAN RRIF

AOP Konto

126 755,756,765,766
127 760-764,750-754,757-759,767-769
128 ne učitava se automatski
129 ne učitava se automatski
130 78
134 40,702,703
135 710-715
136 41
138 420
139 421,422
140 423
141 43
142 704-707,46
144 440,441,442
145 708,718,719,444-448
147 456,453,454
148 ne učitava se automatski
149 451
150 452

>>>

151 450
152 455,457,459
153 48,73,721
155 7702
156 775
157 7704-7706
158 7700
159 7701,7703
160 773
161 771
162 772
163 776
164 774,777,778,779
166 470
167 471,472
168 473,474
169 475,476,477
170 4781,4782
171 4780
172 479
173 7450 potražno
174 7451 potražno
175 7400 dugovno
176 7401 dugovno
182 803 dugovno

KONTNI PLAN RIF

AOP Konto

126 750,760
127 751,752,761,762,763
128 ne u itava se automatski
129 ne u itava se automatski
130 78,764-769,753,757,758,759
132 60,63 (P.S. minus saldo)
134 40
135 710-713
136 41,42,717
138 4700,471,4750
139 4701,4702,4751,4752
140 472,476,478
141 43
142 44,46,473,477,48
144 740,741
145 74 bez 740 i bez 741
147 450
148 ne u itava se automatski
149 451
150 452
151 453
152 454,455
153 73
155 770,777
156 prenijeti dio sa AOP 155
157 ne u itava se automatski
158 771
159 ne u itava se automatski
160 772
161 773
162 775
163 778
164 774,776,779

>>>

166 720
167 ne u itava se automatski
168 724
169 725
170 ne u itava se automatski
171 728
172 726,727,729
173 777
174 ne u itava se automatski
175 721
176 ne u itava se automatski
182 830 dugovno

>>>



POD-DOP

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

POD-DOP je dokument koji automatski izrađuje obrazac POD-DOP na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Obrazac se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome koji kontni plan se koristi.

Podatke za POD-DOP program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se uključuju iz obrasca POD-DOP koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izračunava za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izračunavani obrazac POD-DOP za period od 01.01-301.12, onda ćete u obrascu ove godine, koji se radi za isti period, u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke iz prethodne godine.

NAPOMENA

U kontnim planovima RIF-a i RRIF-a nisu sva konta razračunavana do te mjere da se sve pozicije u obrascu mogu automatski uključiti iz analitičkih konta, već ih je potrebno ručno upisati, ili izdvojiti iz neke druge, zbirne pozicije.

Obrazac se automatski uključuje na slijedeći način:

KONTNI PLAN RRIF

AOP Konto

218 3101
219 06501,06503,11502,11506,11507 + prenijeti dio sa AOP 220
220 06500,06502,061,063,11500,1110
221 06505,11505,1111 + prenijeti dio sa AOP 220
222 1203 + prenijeti dio sa AOP 223
223 071 bez 0711, 075,125
224 prenijeti dio sa AOP 223
225 2514,2142 + prenijeti dio sa AOP 227 i 229
226 2144,2145,2512,2513
227 2140,2501,251 bez 2512, 2513 i 2514
228 2253
229 225 bez 2253, 254
230 ručno upisati
231 ručno izdvojiti iz AOP 241
232 760,761,762,763,764,765,766
233 ručno izdvojiti iz AOP 232
234 7620,7621,7622 (ne više od AOP 230)
235 752,7504
236 ručno izdvojiti iz AOP 232 i 241
237 ručno upisati
238 ručno izdvojiti iz AOP 241
239 ručno izdvojiti iz AOP 241
240 ručno izdvojiti iz AOP 241

>>>

241 75 bez 752 i bez 7504, 767,768,769
242 75 bez 753 i 754, 76 bez 761
243 753,754,761
244 788
245 ru no upisati
246 783 bez 7830, 7833 i 7837
248 757
249 ru no upisati
250 782
251 ru no upisati
252 406,407
253 4170,4171,4177,4178,4179
254 ru no upisati
255 ru no upisati
256 ru no upisati
257 4121
258 414 bez 4140 i bez 4141
259 4160,4161
260 4112,4191
261 4117
262 464
263 4640,4642,4643,4644,4649
264 467
265 4613
266 462
267 461 bez 4613
268 4614
269 4680
270 446
271 447
272 718
273 2210,2211 (bez P.S.)
274 7700,771
275 7702,7730
276 7731
277 470,473,474
279 0271 bez P.S.
280 0370, 0371, 0372,0374,0375 bez P.S.
281 0373 bez P.S.
282 0160, 0161,0162,047 bez P.S.
283 0271 bez P.S.
284 upisati ru no
285 upisati ru no
286 upisati ru no
287 upisati ru no

KONTNI PLAN RIF

AOP KONTO

218 ne u itava se automatski
219 prenijeti dio AOP-a 220
220 0410,0440,0470,1510,1540,1570
221 0411,0441,0471,1511,1541,1571
222 prenijeti dio AOP 223
223 051,053,0500,170
224 052,0501,171
225 9501,955,2501,2562,2566,2572,2573
226 951,2510,227,9500,2500,2560
228 prenijeti dio AOP 229
229 953,2564,2570,2571
230 7500,7600

>>>

231 ru no izdvojiti iz AOP 241
232 760,761,762,763
233 7600 (ne više od AOP 230)
234 ru no se unosi
235 ru no izdvojiti iz AOP 241
236 ru no izdvojiti iz AOP 241
237 ru no upisati
238 ru no izdvojiti iz AOP 241
239 ru no izdvojiti iz AOP 241
240 ru no izdvojiti iz AOP 241
241 75 bez 753,758,759
242 7500,751,754,7600,761
243 7501,752,7601,762,763
244 ru no upisati
245 ru no upisati
246 753,764
247 ru no upisati
248 757
249 ru no upisati
250 758
251 7100
252 401
253 4180,4181,4188,426
254 ru no upisati
255 ru no upisati
256 ru no upisati
257 4131
258 4153,4154+ ru no upisati dio konta 4155
259 266 bez 2662 bez P.S.
260 4122
261 upisati ru no
262 423,424
263 423
264 468
265 4482
266 467
267 276,277,278 (bez P.S.), 44
268 447
269 upisati ru no
270 743
271 744
272 745
273 222,223 (bez P.s.)
274 771,773
275 770,772
276 prenijeti dio sa AOP 275
277 7201,7202,724
279 0250 (pez P.s.)
280 0251, 0252 (bez P.s.)
281 prenijeti dio AOP 280
282 005,0258,035 (bez P.s.)
283 015 (bez P.s.)
284 upisati ru no
285 upisati ru no
286 upisati ru no
287 upisati ru no



POD-NTD

Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

POD-NTD je dokument koji automatski izrađuje izvještaj o novčanom tijeku - direktna metoda na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Izvještaj se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji se radi izvještaj definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome koji kontni plan se koristi.

Podatke za POD-NTD program izrađunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi izvještaj.

Program uključuje knjiženja koja su izvršena dokumentima Izvod, Izvod D (devizni izvod), kao i sve uplatnice i ispllatnice iz modula Blagajna. Pri tome se isključuju prelazna konta, kako bi izvještaj prikazivao samo stvarne priljeve i odljeve novca, bez prelaznih konta koja ne predstavljaju stvarni promet.

Podaci o prethodnoj godini automatski se uključavaju iz obrasca POD-NTD koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađeni izvještaj za period od 01.01-31.12, onda ćete i u ovoj godini, koja se radi za isti period, u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke za prethodnu godinu.

NAPOMENA

U kontnim planovima RIF-a i RRIF-a nisu sva konta razrađena do te mjere da se sve pozicije u obrascu mogu automatski uključiti iz analitičkih konta, već ih je potrebno ručno upisati, ili izdvojiti iz neke druge, zbirne pozicije.

Podaci se računaju na slijedeći način:

1) RRIF kontni plan

AOP skupine konta

poslovne aktivnosti

001 potražno 071, 120, 121, 1220, 1222, 1230

002 potražno 1282

003 potražno 1280

004 potražno 140, 141, 143, 144

005 dugovno 22

006 dugovno 230

007 dugovno 234

008 potražno 122 (bez 1220,1222)

potražno 123 (bez 1230)

potražno 124,125,126,127,129,142,145,146,147,148,149

potražno 1281,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289

potražno 75,76,77,78

dugovno kl.1,3,4,6, skupine 21,26,27,28,29,70,71,72,73

>>>

dugovno kl. 8 bez 803, 240,241,242,243 bez 2430, 244,245,246,247,248,249
dugovno 23 bez 230,232,234

010 dugovno 232
011 dugovno 803, 2430

investicijske aktivnosti

013 potražno 01,02,03,04,05
+ ru no dodati odgovaraju i dio konta 120
014 potražno 060,062,064
015 iskazano u poslovnim aktivnostima
016 iskazano u poslovnim aktivnostima
017 potražno 061, 063, 065
018 potražno 067
020 dugovno 01, 02, 03, 04, 05 + ru no dodati odgovaraju i dio konta 220
021 dugovno 060, 062, 064
022 dugovno 061, 063, 065
024 dugovno 07, 08, 067, 068, 069

financijske aktivnosti

027 potražno 00, 90
028 potražno 256
029 potražno 250, 251, 252, 253

030 potražno 91, 92, 93, 254, 255, 257, 258, 259

032 dugovno 250, 251, 252, 256
033 dugovno 201, 940, 950
034 dugovno 253
035 dugovno 066, 922
036 dugovno 90, 91, 92, 93, 254, 255, 257, 258, 259, 1330

2) RIF kontni plan

AOP skupnine konta

poslovne aktivnosti

001 potražno 12
002 nema u kontnom planu
003 potražno 1681
004 potražno 18, 160, 161
005 dugovno 22
006 dugovno 27, 263, 264
007 dugovno 2690

008 potražno klasa 2 bez 262, 3, 6, 11,13,14,15,19,75,76,77,78

dugovno klasa 1 (bez 10,163,164), 3, 4, 6, 21,23,24,25,29,70,71,72,73,74

010 dugovno 720,724
011 dugovno 830, 261

investicijske aktivnosti

013 potražno 00,01,02,03,06
+ ru no dodati odgovaraju i dio konta 12

>>>

014 potražno 040,042,043,045,064,048
015 iskazano u poslovnim aktivnostima
016 iskazano u poslovnim aktivnostima
017 potražno 041, 044, 047
018 potražno 05,08
020 dugovno 00, 01, 02, 03, 06 + ru no dodati odgovaraju i dio konta 22
021 dugovno 040, 042, 043, 045, 046, 048
022 dugovno 041, 044, 047
024 dugovno 05, 08

financijske aktivnosti

027 potražno 07, 91
028 potražno 956
029 potražno 95 bez 956

030 potražno 92 (bez 923), 93, 96, 97, 98, 163, 164

032 dugovno 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 959
033 dugovno 262, 940, 942
034 dugovno 958
035 dugovno 923
036 dugovno 92 (bez 923), 93, 96, 97, 98, 163, 164

>>>



Verzija: 1.00

Grupa: Završni račun

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Vrsta poslovnog subjekta:

- 1 Javno trgovačko društvo
- 2 Komanditno društvo
- 3 Gospodarsko interesno udruženje
- 4 Dioničko društvo
- 5 Društvo s ograničenom odgovornošću
- 6 Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- 7 Trgovac pojedinac
- 8 Ustanova
- 9 Zajednica ustanova
- 10 Zadruga
- 11 Druga osoba za koje je upis propisan zakonom
- 12 Inozemni osniva
- 13 Obrtnik, obveznik poreza na dobit
- 14 Slobodno zanimanje
- 15 Obiteljsko gospodarstvo
- 16 Privatna osoba, obveznik poreza na dobit 99 Ostali nespomenuti obveznici poreza na dobit



PD obrazac

Verzija: 1.00

Grupa: Završni ra un (do 2015)

Selektor: Ne

Automatsko odre ivanje broja

Aktivno

Opis

>>>



Izveštaji